

Witte inkt aangeven

Voor ontwerpen waarin je zelf bepaalt waar de witte inkt komt en hoe dekkend die is.

Wanneer moet je wit aangeven in je bestand?

Alleen bij de besteloptie 'Aangeven met een steunkleur'. Bij 'Volledig opvullen met wit' of 'Wit toepassen waar kleur aanwezig is' hoef je niets in je bestand aan te geven.

In 6 stappen

1 Teken de gewenste vorm

Open of maak je ontwerp in Adobe Illustrator en maak de vorm die met witte inkt geprint moet worden.

2 Geef de vorm een opvallende kleur

Kies een vulkleur van 100% cyaan of een andere opvallende kleur. Wit mag ook. Deze kleur wordt niet geprint, maar altijd herkend als wit.

3 Maak de White-staal

Ga naar Venster > Stalen en klik onderaan op het plus-icoon. Naam: White. Kleurtype: Steunkleur (Spot Color). Bevestig met OK.

4 Stel overdruk in

Alleen nodig als wit onder een kleur komt, anders ga je direct naar stap 6. Zet de White-vorm op de voorgrond, ga naar Venster > Kenmerken en vink Vulling overdrukken aan (Lijn overdrukken bij een lijn).


5 Controleer de voorvertoning

Ga naar Weergave > Voorvertoning overdruk. Kleuren lijken daar te mengen, maar dat gebeurt niet in de print.

6 Sla op als PDF

Bewaar je bestand als PDF en kies bij het bestellen de optie 'Aangeven met een steunkleur'.

Voorbeeld: wit onder kleur



In je bestand: White op de voorgrond, met overdruk


Controleer vóór je exporteert

✓ GOED



White voor, overdruk aan: wit ligt onder de kleur

✗ FOUT



Geen overdruk: printer ziet alleen de bovenste vorm

Let hierop

● Kleuren overlappen

Overlappende vullingen of lijnen die op overdruk staan, worden samengevoegd tot een ongewenste kleur. Check dit in de voorvertoning.

● Speel met dekking

Bij een steunkleur pas je de dekking van het wit per vorm aan. Verlaag de 100% voor unieke effecten.

● Bestel eerst een proef

Bestel eerst een klein proefexemplaar met verschillende effecten, zodat je ziet wat bij jouw toepassing past.